


TSP11 の Windows10 への接続は次の手順で行ってください。

1. COM 通信ドライバのインストール (P1～)
2. プリンタドライバのインストール (P6～)


Com 通信ドライバ のインストールガイド Windows8.1,Windows10

1. インストールしたいパソコン (PC) を起動し、TSP-11 と USB ケーブルで接続します。
2. TSP-11 の電源を ON にします。
3. デバイスマネージャーを開きます。
スタートボタンを右クリックして、メニューから開きます。
4. (Windows10 の場合)
しばらくすると、「ポート (COM と LPT)」に「USB シリアルデバイス」が追加されます。
追加された「USB シリアルデバイス」を右クリックして「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。




(Windows8.1 の場合)


- しばらくすると、「ほかのデバイス」に「Full-Speed USB ASSP」が追加されます。
追加された「Full-Speed USB ASSP」を右クリックして、「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。



5. 「コンピューターを参照…」をクリックします。




6. 「参照」をクリックします。




7. CD/DVD ドライブに、付属の CD を挿入し、CD が認識されるまで、しばらく待ちます。


8. PC を開いて、CD/DVD ドライブを選択し、「OK」をクリックします。




9. 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。




10. 次のような画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。
(表示されない場合もあります)



1 1. 次のような画面が表示されたら、インストール完了です。「閉じる」をクリックします。



1 2. 正常にインストールができれば、デバイスマネージャーに TSP-11 ComPort が表示されます。




プリンタドライバのインストールガイド Windows8.1,Windows10

先に「TSP-11 Com 通信ドライバ」のインストールを済ませてから、このドライバをインストールして下さい。

1. インストールしたいパソコン (PC) を起動し、TSP-11 と USB ケーブルで接続します。
2. TSP-11 の電源を ON にします。
3. スタートボタンを右クリックしてコントロールパネルを開き、デバイスとプリンターを表示させて、TSP-11 の COM ポートの番号を調べて下さい。


下の例では、COM4 が、TSP-11 の COM ポート番号となります。



TSP-11ComPort の表示がなければ、次のことをご確認下さい。


- ① パソコンと TSP-11 が、USB ケーブルで接続されているか？
- ② TSP-11 の Com 通信ドライバがインストールされているか？

4. 「プリンターの追加」をクリックします。




5. 「プリンターが一覧にない…」をクリックします。


(Windows8.1 の場合は、「探しているプリンターはこの一覧にはありません」と表示されます)




6. 「ローカルプリンター...」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。




7. 3. で調べた TSP-11 の COM ポート番号を選択して、「次へ」をクリックします。




8. 「ディスク使用」をクリックします。




9. 「参照」をクリックします。




10. 付属の CD の プリンタドライバ フォルダを開き、Tsp11V1s03r01 を選択して、「開く」をクリックします。




11. 「OK」をクリックします。



1 2. 「次へ」をクリックします。




1 3. 「次へ」をクリックします。




- 1 4. ユーザアカウント制御の画面が表示されたら、「はい」をクリックして下さい。
(表示されない場合もあります)



- 1 5. 次の画面が表示されたら、「インストール」をクリックして下さい。
(表示されない場合もあります)



- 1 6. 「完了」をクリックします。



17. 正常にインストールが完了すると、「HorizonTSP-11 V1」のアイコンが表示されます。

